

令和2年10月4日
リーダー八田崇史

令和2年9月度活動報告

令和2年9月26日（土）（第267回目）

参加者8名

◆1時間目お答えします Q&A12回講座の6回目

1 ; 30 ~ 1 : 50 20分

Q Windows10には「アクティビティ履歴」という機能があると聞きました。これはどんな機能でしょうか？

A 「アクティビティ履歴」の機能は、マイクロソフトにサインインしてアカウントを登録してパソコンを使用すると、どのアプリやサービスを使用したか、どのファイルを開いたか、どのWebサイトを閲覧したか等の情報がマイクロソフトに送信されて、新しい機能開発や改善、カスタマイズされたサービスの提供に役立てられます。（アカウントとひも付きになっています。）

◆アクティビティ履歴を確認する方法

設定→プライバシー→表示画面左側の「アクティビティ履歴」をクリックする
→右側画面のスライダーを下げて1番下の
[Microsoft アカウントのアクティビティデータを管理する](#) をクリックして行う。

◆マイクロソフトへの収集・送信の無効化する方法

設定→プライバシー→表示画面左側の「アクティビティ履歴」をクリックする
→右側画面のアクティビティ履歴の下の
 このデバイスでのアクティビティの履歴を保存する チェックを外す
 アクティビティ履歴をMicrosoftに送信する チェックを外す
この2つのチェックを外すとマイクロソフトに送信されません。

Q&A12回講座の7回目 1 : 50 ~ 2 : 20 30分

Q 画面の表示が小さくて、文字が読みにくいので見易く文字などの表示を大きくする方法は？

A 表示変更にはいろいろな方法があります。

- ★個別表示
 - ・ブラウザ表示 PDFソフト表示
 - ・Officeソフト（ワード、エクセル、パワーポイント）
- ★全体固定表示
 - ・Windows10の表示全体を拡大する

等があります。

・ブラウザの表示

Edgeは画面右上の「…」マークをクリックでズーム＋がある。
Chrome画面は右上縦型3点マークをクリックでズーム＋がある。
IE11は2通りあって、メニューの「表示」からの操作と、右上の歯車マーククリックで拡大縮小の機能がある。

・PDF ソフト

アクロバットリーダー等でファイルを表示すると、メニューバーの「表示」から拡大が出来る。

又、ポインターを画面上に移動したら、画面下方に＋の操作ボタンが表示される。

・Office ソフト（ワード・エクセル・パワーポイント）

ソフトを起動させて画面表示すると、右下に表示されたスライダーで表示倍率を変更できる。

パソコンの解像度が高い場合は Windows10 の表示全体が小さく感じるときは、次の操作で全体を大きくします。

「設定」→「システム」→「ディスプレイ」の拡大縮小とレイアウト項目のテキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する

通常は表示されている（推奨）のパーセントでよいのですが、変更したいときは枠欄下の [表示スケールの詳細決定](#) から行います。

◇ 新企画シリーズの紹介 2 : 20 ~ 3 : 20 60分

日経パソコン誌の長年親しんだ「お答えします Q&A 講座」が廃止になり、7月より新しい企画で「いまさら聞けないあの事おしえて」になりました。従来のコラムは複数の男性が担当していましたが、今回から女性1名に固定され、ページ数も増えて内容が理解しやすくなっている。

日経パソコン7月13日号 P50~P52 の3ページに掲載された「読めない記号や漢字をどう入力する？」を画面に表示した。

- ・IME パッドから手書きで探す・
- ・記号一覧から選択する。
- ・IME パッドのモードから使いこなす。
- ・部首名から漢字変換

の4項目の内容説明を受けた。

◆ 2 時間目 パソコン全般 3 : 20 ~ 3 : 55 25分
質問

タスクトレイの電源アイコン（バッテリーの残量表示）の表示が突然表示しなくなった。表示させる方法は？

解答

1. スタートボタンを右クリックして、デバイスマネージャーをクリックし立ち上げる。
2. デバイスマネージャーの「バッテリー」を選択して、Microsoft Surface compliant control Method Battery を右クリックする。
3. 「デバイスを無効にする (D)」を選択する。
4. 機能しなくなるが無効にしますか？ はい を選択する。

以上の操作をしても、タスクトレイ内に電源アイコンが未だ表示されない。

5. 再度1～3迄の操作をする。

すると今度は「デバイスを有効にする」が表示されているので、これを選択すると電源アイコンが表示される。

電源アイコン（バッテリー残量表示）が消える原因はよくわかりませんが、マイクロソフトのアップデートで再起動された時と、個人が再起動した時は表示が消えています。なぜ再起動で表示が消えるのか疑問です。

❖ 事例報告

タスクバー内に表示の「スピーカー」アイコンが全く無反応で、音量調整が出来ない。

通常の解決方法のデスクトップ右クリックで「メニュー」の個人設定からの操作でもダメだった。

音量調整可能にする手順

1. キーボードの「Ctrl」＋「ALT」＋「Delete」を同時に押す。
2. デスクトップ画面上に「ロック」「ユーザ切り替え」「サインアウト」「タスクマネージャー」の4項目が表示される。
※1と2の操作の代わりに、スタートボタンを右クリックして、縦に表示されたエクスプローラの中の「タスクマネージャー」をクリックしてもよい。
3. タスクマネージャーをクリックする。
4. 「プロセス」タブを選択して、表示の中から「エクスプローラ」を選択
5. スライダーで1番下まで下げて、**再開** をクリックする。

以上でタスク内の「スピーカー」をクリックすると、画面にスピーカーのスライダーが表示されて音量調整が可能になる。

-以上-